

5, ZONE D[']ACTIVITÉS BOURMICHT L-8070 BERTRANGE LUXEMBOURG

T.: +352 49 46 71-1 F.: +352 49 69 29 E.: INFO@ARIANESOFT.COM

Notice d'utilisation du VPN ArianeSoft.

Après avoir souscrit un contrat de connexion à distance vers votre réseau via un VPN d'ArianeSoft, vous avez les options suivantes :

- Accès aux e-mails via WebVPN.
- Accès complet au réseau.
- Accès aux e-mails via WebVPN.

Seul un navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Netscape Navigator, Opera, ...) est nécessaire pour lire vos e-mails à distance, aucun autre logiciel spécifique ne doit être installé sur le PC. Cette solution est donc la solution idéale lorsque vous souhaitez lire vos e-mails depuis un ordinateur public.

Il suffit de vous rendre sur la page https://vpn.arianesoft.com (notez le « s » final de http qui signifie que la connexion est sécurisée par le protocole SSL).

Entrez ensuite votre nom d'utilisateur et le mot de passe généré sur votre ActivCard / Soft Token (après introduction du Pin Code).

Vous obtiendrez alors une page avec un lien vers votre serveur interne de messagerie (ex: Microsoft Exchange, Lotus Notes, ...). La page vous demandera alors une autre combinaison nom d'utilisateur / mot de passe. Il s'agit cette fois du nom d'utilisateur de votre réseau interne au bureau et le mot de passe correspondant. Une fois ces coordonnées saisies, vous pouvez consulter et gérer vos e-mails, contacts, rendez-vous et autres tâches comme si vous étiez dans votre logiciel e-mail du bureau (ex: Microsoft Outlook, ...).



5, ZONE D[']ACTIVITÉS BOURMICHT L-8070 BERTRANGE LUXEMBOURG

T.: +352 49 46 71-1 F.: +352 49 69 29 E.: INFO@ARIANESOFT.COM


• Accès complet au réseau.

Cet accès nécessite l'installation au préalable d'un logiciel résident (client VPN Cisco) qui établira une passerelle sécurisée (le VPN) entre votre ordinateur et votre réseau.

Vous pouvez télécharger le client VPN Cisco à l'adresse suivante :

www.arianesoft.com/download (user: VPN-USER, password: 7VPN854N)

Lors de l'installation du logiciel Client VPN Cisco, si le mesage d'erreur suivant se produit:




Alors, vous pouvez aller dans le répertoire lui-même et lancer l'exécutable.

Relancer l'exécutable – vpnclient-win-msi-X.X.X.exe ...

Changer le raccourci proposé dans la décompression (Exemple : répertoire temp sur C:)

Décochez la case De lancement automatique après décompression



Cliquez sur unzip pour décompresser les fichiers et aller dans le répertoire c:\temp Lancer le fichier vpnclient_setup.msi




5, ZONE D'ACTIVITÉS BOURMICHT

L-8070 BERTRANGE

LUXEMBOURG

T.: +352 49 46 71-1 F.: +352 49 69 29 E.: INFO@ARIANESOFT.COM




Suivre la procédure d'installation dans le programme et redémarrez l'ordinateur après installation.

Après installation du client VPN sur votre machine, créez une nouvelle connexion et indiquez les données suivantes :

Host: vpn.arianesoft.com

Group Authentification : Name : <votre group_username> password: <votre group_password> Les <group_username> et <group_password> vous ont été remis sur papier.



Sauvez la connexion et connectez-vous. Le logiciel vous demandera alors un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce mot de passe est celui généré par votre ActivCard ou par le logiciel Soft Token après saisie du Pin Code.



5, ZONE D[']ACTIVITÉS BOURMICHT L-8070 BERTRANGE LUXEMBOURG

T.: +352 49 46 71-1 F.: +352 49 69 29 E.: INFO@ARIANESOFT.COM

Le tunnel VPN est alors établi entre votre ordinateur et votre réseau local et vous avez un accès complet (selon les droits établis avec ArianeSoft) vers votre réseau. Vous pouvez à ce moment effectuer les commandes suivantes : ping, map, remote desktop connection,

En fin de tâche, n'oubliez pas de vous déconnecter du vpn, l'icône se trouvant en bas à droite de l'écran près de l'heure.